

Manual do sistema (Mil System)

Objetivo do nosso Sistema gerencial de Vendas (PDV/Financeiro/Estoque):

Sistema com Gestão completa com controle de **vendas , estoque , financeiro** (contas pagar , receber, comissões)

1º Pode ser acessado de qualquer lugar e hora para acompanhamento das vendas: Tanto pelo celular ou computador;

2º Pode ser usado por diversos tipos de lojas;

3º Impressões de etiquetas de produtos;


4º Controle de estoque mínimo;

5º Com PDV , controle de caixa e emissão de cupons não fiscais para impressoras térmicas diretamente nas vendas.

6º Preço mensal justo para as empresas;

1º Acesse o link para teste: <https://mileumatendencias.com.br/milsystem>

Clique no link **Testar o Sistema por 30 dias**:




2º Preencha os dados da tela:

Campos: Nome , email , telefone e senha.

3º voltará para a tela e só clicar em LOGIN:




Após efetuar o login : Abrirá todas as opções do sistema para voce começar a suas vendas:



Sugerimos já ir nos cadastros importantes -> Produtos, Caixas , Cliente (padrão) , Fornecedor (padrão), formas de pagamento que a sua empresa usa;


Na aba Home: te informará o resumo da sua empresa como: total de clientes, Total a receber hoje, Total a pagar hoje , Vendas de Hoje , Saldo hoje, Estoque baixo, Pagamentos Vencidos, Contas vencidas, Recebimentos vencidos, Saldo mês, além de gráficos de vendas mês a mês;



Na aba Cadastros: terá opção cadastrar tabelas importantes para iniciar o uso do sistema:




Abaixo exemplo de como Cadastrar algumas **formas de pagamentos** no sistema:



Acesso -> **Cadastro -> Formas de pagamento**

Clique no botão -> **Nova Forma de PAGTO**



Obs.: Você poderá informar os acréscimos por exemplo nos cartões de créditos parcelados para somar nas vendas dos clientes, veja acima nos parcelamentos dos cartões de créditos.

Cadastrar os Caixas:

Acesso -> **Cadastros -> Caixas :**

Para usar a venda por PDV -> você deverá cadastrar o(s) caixa(s) disponíveis:

Caminho-> Cadastro -> **Caixas** (exemplo caixa001, caixa002...)

Clique em **novo caixa** e de o(s) nomes dos caixas que você usa na empresa e **salvar**:




Cadastro -> Cargos: Por padrão vem: Vendedor/ Gerente/ Administrador , sugerimos incluir "Operador" -> usados para definir os tipos de usuários do sistema/permisões;

Cadastro -> Frequências : tabela usada para definir as formas de pagamentos que a empresa usa, por padrão vem a frequência MENSAL, pode ser do tipo: diariamente(1), semanalmente (7), anualmente(365), etc;



Frequência	Dias	Ações
Mensal	30	 
Nenhuma	0	 

Na aba Produtos:




Deverá cadastrar as categorias de produtos que voce vende na empresa:

Acesso Produtos -> **Categoria**

Clique em **NOVA CATEGORIA**


Informe o nome da categoria e salvar:




Após o cadastro da categoria , deverá incluir os produtos vendidos na sua empresa:

Acesso Produtos -> **Produtos**

Clique em **NOVO PRODUTO:**



Na aba Pessoas:



Terá a opção para cadastrar :

- Clientes
- Usuários
- Funcionários
- Fornecedores

observações: Deverá entrar em cada cadastro desse e fazer os cadastros iniciais de ao menos um **cliente (padrão)** , **fornecedor (padrão)**; O cadastro de usuários pode ser criados de acordo com os Cargos/Permissões;

Criando um novo funcionário:

Clique no botão -> **NOVO FUNCIONARIO**


Informe os campos: nome, email , telefone, cpf

Preencha o **nível** dele -> opções -> Vendedor/ Gerente/Operador


Endereço;

Comissão: caso ele receba comissões das vendas (usado para nível vendedor)

Chave pix: para facilitar os pagamentos para ele (opcional);




Após o cadastro do funcionário ele poderá entrar no sistema com seu email e senha padrão criada: 123
 Em todos cadastros do sistema, existem as opções **AÇÕES**: para **alterar, excluir, visualizar** o registros, veja:




Para dar as permissões desse funcionário, deverá entrar na aba Pessoas -> Usuários

E clicar no “cadeado” na frente do usuário que precisa alterar:



Ao clicar no cadeado acima para esse OPERADOR (Operadorteste@gmail.com)

Como é um operador, só deixamos marcados a opção PDV:



Ao dar as permissões necessárias para o usuário, clique em fechar.


Vamos fazer o teste de acesso desse usuário “Operador” criado para usar o PDV:

Acessar o link do sistema : <https://mileumatendencias.com.br/milsystem>


Informar o email criado para ele no caso foi : Operadorteste@gmail.com senha padrão: 123




Perceba que quando o operador logar ele só terá a opção de ver o PDV:



Para abrir um caixa ele deverá informar todos os campos, onde o gerente da compra deverá informar a senha:



Ao informar os campos irá abrir o PDV para iniciar as vendas do dia:



Pode usar o leitor de código de barras para ler os produtos, ou usar clicar na tecla "alt" para buscar os produtos.

Teclas de atalho do PDV: (F2) Fechar Venda / (Alt) Buscar Produto / (F8) Sangria / (Ctrl) Fechar Caixa

Como ler pelo LEITOR DE CODIGO DE BARRAS quantidade maior que 1(UM):

Para voce que usa leitor de código de barras; por padrão ao ler o código de barras de um produto ele insere apenas uma quantidade;

Mas como ler e informar uma quantidade maior que um ?

Para ler uma quantidade maior que 1, basta no campo CODIGO DE BARRAS digitar a QUANTIDADE VENDIDA COM ASTERISCOS: exemplo:

2*

Conforme imagem abaixo, aí seria só ler o produto que iria ser inseridos 2 PRODUTOS VENDIDOS:

LISTA DE PRODUTOS	CÓDIGO DE BARRAS	TOTAL DO ITEM
 1 - PRESTORBARBA x	2*	Código de Barras
 3 - PRESTORBARBA x	PRODUTO	SUB TOTAL
 2 - PRESTORBARBA x 4,00	Produto	Sub Total
 1 - PRESTORBARBA x	DESCRIÇÃO	DESCONTO EM %
	Descrição do Produto	Desconto em %
	QUANTIDADE	TOTAL COMPRA
	1	R\$ 14,00
	VALOR UNITÁRIO	VALOR RECEBIDO
	Valor	R\$ 0,00
	ESTOQUE	TROCO
	Estoque	R\$ 0

Total de Itens (4) - caixa002 Sair


R\$ 14,00

(F2) Fechar Venda / (Alt) Buscar Produto / (F6) Sangria / (F4) Fechar Caixa

Como configurar impressão direta na impressora (58 mm ou 80 mm): HABILITAR IMPRESSAO AUTOMATICA FIREFOX

1º Abra o seu navegador: **Mozilla Firefox**

2º Digite na aba do navegador: **about:config**



2.1) Pressione a tecla: **Enter**


2.2) Clique em aceitar o risco e continuar:



2.3) Digite: **print.always_print_silent** onde está destacado em amarelo :

print.always_print_silent

Veja que está como **FALSE**, deve clicar no canto  para transformar em **TRUE**:



Ficando assim:



Feito isso , bastará agora configurar a **impressora térmica** como **impressora PADRÃO** em seu sistema; aí ao efetuar cada venda será impresso diretamente na **impressora padrão instalada**;
Importante também configurar a pagina de impressão do seu navegador Firefox para ajustar a impressão;

Para configurar a impressão da página deverá deixar essa configuração abaixo ajustada, **em impressora 58 mm ficou dessa forma:**

https://mileumatendencias.com.br/milsystem/rel_sistema/comprovante.php?id=228

Imprimir 1 folha de papel

Menos configurações

Tamanho do papel
ZPrinter Paper(58 x 297mm)

Escala
 Ajustar à largura da página
 Escala 99

Páginas por folha
1

Margens
Mínimo

Opções
 Imprimir cabeçalhos e rodapés
 Imprimir fundo

Imprimir usando o diálogo do sistema...

Imprimir Cancelar

Obs.: Cada impressora tem seu tamanho de papel;

Para configurar a impressora sugerimos deixar a configuração : **print.always_print_silent=FALSE** para visualizar a impressão igual imagem acima para voce poder ajustar no seu navegador Firefox;

Só após essa configuração da impressão que voce volta **print.always_print_silent=TRUE** para conseguir imprimir diretamente a cada venda;

Para impressora 80 mm ficou dessa forma a configuração:

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

localhost/ vendas/ rel_sistema/ comprovante.php?id=75

Imprimir 1 folha de papel

Menos configurações

Tamanho do papel
Print width 80mm

Escala
 Ajustar à largura da página
 Escala 100

Páginas por folha
1

Margens
Nenhuma

Opções
 Imprimir cabeçalhos e rodapés
 Imprimir fundo

Imprimir usando o diálogo do sistema...